

Plug-in d'export de Vectorworks 2019 vers Artlantis 6.5 & 7.0

Plug-in d'export de Vectorworks 2019 vers Artlantis 2019

Artlantis export version : 24.1.2

1- Introduction

2- Composant et instructions d'installation

3- Lancer Vectorworks

4- Limitations

5- Plus d'information sur Artlantis

1- Introduction

Artlantis plug 24.1.2 exporte au format .atl vers Artlantis 6.5 & 7

Minimum requis : Vectorworks 2019 et Artlantis 6.5

2- Composants du plug et instructions d'installation

Plateforme Mac :

Composant :

Un dossier : **Artlantis Export**

Installation :

Placer le dossier **Artlantis Export** dans le dossier **Plug-Ins*** de VectorWorks.

*Recommandations importantes :

1- Le dossier **Artlantis Export** doit être impérativement placé dans le dossier **Plug- Ins**.

2- Copier intégralement le dossier **Artlantis Export**. Ne pas copier les éléments séparément.

3- Ne pas conserver ou renommer un ancien dossier **Artlantis Export**.

Plateforme Windows :

Composants :

Quatre fichiers **AbventTools-Release-x64-MSVC12.dll**, **AbventXML-Release-x64-MSVC12.dll**, **CAtl6.5.dll** & **CAtl8.dll** et un dossier **Artlantis Export**

Installation :

1- Placer les fichiers **AbventTools-Release-x64-MSVC12.dll**, **AbventXML-Release-x64-MSVC12.dll**, **CAtl6.5.dll** & **CAtl8.dll** au premier niveau du dossier **Vectorworks**.

2- Placer le dossier **Artlantis Export** dans le dossier **Plug-Ins*** de VectorWorks.

*Recommandations importantes :

1- Le dossier **Artlantis Export** doit être impérativement placé dans le dossier **Plug- Ins**.

2- Copier intégralement le dossier **Artlantis Export**. Ne pas copier les éléments séparément.

3- Ne pas conserver ou renommer un ancien dossier **Artlantis Export**.

3- Lancer Vectorworks

Dans Vectorworks afficher l'**Editeur de configuration**. Se référer à la documentation de Vectorworks (**Tools > Workspaces > Edit Current Workspace**)

- Dans la colonne de droite, cliquer sur la flèche pour afficher le contenu du menu **File**.

- Dans la colonne de gauche : cliquer sur la flèche pour afficher le contenu de **Import/Export**.

- Glisser l'article **Export Artlantis...** vers la colonne de droite sous l'article **Export**.

Cliquer sur **OK** pour valider et refermer la fenêtre.

Vérifier la disponibilité de l'export dans le menu **File > Export > Artlantis Export...**

4- Limitations

SVP ne pas utiliser d'anciens plug-ins avec Vectorworks 2019 ils ne sont pas compatibles et créeront de l'interférence.

5- Plus d'information sur Artlantis et les mises à jour...

Pour plus d'informations contactez Abvent ou nos distributeurs .
<http://www.artlantis.com/index.php?langue=en>

Pour trouver le revendeur le plus proche cliquez sur :

En France <http://www.abvent.com/buy/partenaires.php>

A l'international <http://www.artlantis.com/index.php?page=buy/ipartners/index>

Pour tout support technique avec Artlantis cliquez sur : <http://www.artlantis.com>

Abvent

58 rue Saint-Lazare

75009 Paris

France

Tél. 01 53 01 05 05

Fax 01 53 01 05 00

e-mail : commercial@abvent.fr Site Internet : www.artlantis.com

©2019 Abvent www.abvent.com tous droits réservés. Artlantis est une marque déposée d'Abvent. Les autres produits et sociétés cités sont les marques déposées des détenteurs respectifs.

Abvent Mai 2019