

Plug-in d'export de Vectorworks 2016 vers Artlantis 5 et 6.5

Artlantis export version : 21.1.0

- 1- Introduction**
- 2- Composant et instructions d'installation**
- 3- Lancer Vectorworks**
- 4- Limitations**
- 5- Plus d'information sur Artlantis**

1- Introduction

Artlantis plug 21.1.0 exporte au format .atl vers Artlantis 5 ou 6.5
Minimum requis : Vectorworks 2016 64 bits et Artlantis 5 ou 6.5

2- Composants du plug et instructions d'installation

Plateforme Mac :

Composant :

Un dossier : **Artlantis Export**

Installation :

Placer le dossier **Artlantis Export**. dans le dossier **Plug-Ins*** de VectorWorks.

*Recommandations importantes :

- 1- Le dossier **Artlantis Export** doit être impérativement placé dans le dossier **Plug-Ins**.
- 2- Copier intégralement le dossier **Artlantis Export**. Ne pas copier les éléments séparément.
- 3- Ne pas conserver ou renommer un ancien dossier **Artlantis Export**.

Plateforme Windows :

Composant :

Deux fichiers **Catl5_64.dll** et **Catl6.5.dll** et un dossier : **Artlantis Export**

Installation :

- 1- Placer les fichiers **Catl5_64.dll** et **Catl6.5.dll** au premier niveau du

dossier Vectorworks.

2- Placer le dossier **Artlantis Export**. dans le dossier **Plug-Ins*** de VectorWorks.

*Recommandations importantes :

1- Le dossier **Artlantis Export** doit être impérativement placé dans le dossier **Plug-Ins**.

2- Copier intégralement le dossier **Artlantis Export**. Ne pas copier les éléments séparément.

3- Ne pas conserver ou renommer un ancien dossier **Artlantis Export**.

3- Lancer Vectorworks

Menu **Fichier** > **Configurations** choisir l'article **Editeur de configuration**.

Choisir parmi l'une des 3 options proposées.

L'éditeur de configurations s'affiche.

Cliquer sur l'onglet **Menus**, la colonne de gauche affiche la liste des **Commandes** et la colonne de droite la liste des **Menus**.

- Dans la colonne de droite, cliquer sur la flèche pour afficher le contenu du menu **Rendu**.

- Dans la colonne de gauche : cliquer sur la flèche pour afficher le contenu de **Import/Export**.

- Glisser l'article **Export Artlantis...** vers la colonne de droite sous l'article **Rendu***.

Cliquer sur **OK** pour valider et refermer la fenêtre.

Vérifier la disponibilité de l'export dans le menu **Rendu** > **Artlantis** > **Export Artlantis**.

* NB. : Ceci est une suggestion d'emplacement.

4- Limitations

SVP ne pas utiliser d'anciens plug-ins avec Vectorworks 2016 ils ne sont pas compatibles et créeront de l'interférence.

5- Plus d'information sur Artlantis et les mises à jour...

Pour plus d'informations contactez Abvent ou nos distributeurs .

<http://www.artlantis.com/index.php?langue=en>

Pour trouver le revendeur le plus proche cliquez sur :

En France

<http://www.abvent.com/buy/partenaires.php>

A l'international

<http://www.artlantis.com/index.php?page=buy/ipartners/index>

Pour tout support technique avec Artlantis cliquez sur :

<http://www.artlantis.com>

Abvent

58 rue Saint-Lazare

75009 Paris

France

Tél. 01 53 01 05 05

Fax 01 53 01 05 00

e-mail : commercial@abvent.fr

Site Internet : www.artlantis.com

©2017_Abvent_www.abvent.com tous droits réservés. Artlantis est une marque déposée d'Abvent. Les autres produits et sociétés cités sont les marques déposées des détenteurs respectifs.

Abvent janvier 2017